



Procédure d'import des ordinateurs répertoriés par OCS

Prérequis : Téléchargez le plugin de OCS Inventory : <https://ocsinventory-ng.org/?lang=fr>


1. Sur le serveur OCS, allez dans l'onglet paramètres. Puis dans le sous onglet « Serveur ». Et cliquez sur « Oui » pour TRACE_DELETED. Enregistrez les modifications.



2. Copiez le plugin téléchargé auparavant dans c:\xampp\glpi\plugins.



3. Sur GLPI, allez dans l'onglet « Configuration », puis le sous-onglet « Plugins ».



4. Cliquez sur « Installer ».

Liste des plugins							
Nom	Version	Licence	Statut	Auteurs	Site Web	conforme CSRF	
OCS Inventory NG	1.1.0	GPLv2+	Non installé	Remi Collet, Nelly Mahu-Lasson, David Durieux, Xavier Caillaud, Wald Nough, Arthur Jauou		Oui	Installer Désinstaller

5. Cliquez sur « Activer ».

Liste des plugins							
Nom	Version	Licence	Statut	Auteurs	Site Web	conforme CSRF	
OCS Inventory NG	1.1.0	GPLv2+	Installation activé	Remi Collet, Nelly Mahu-Lasson, David Durieux, Xavier Caillaud, Wald Nough, Arthur Jauou		Oui	Activer Désinstaller

6. Cliquez sur « Serveurs OCSNG ».

Configuration

Serveurs OCSNG

7. Cliquez sur l'onglet « + ».

Accueil > Outils > OCS Inventory NG > Configuration du ...

Éléments visualisés: 1 | Contenu: 1 | Recherche: [Rechercher]

8. Renseignez les informations comme ci-dessous. Et cliquez sur Ajouter.

Nouvel élément - Serveur OCSNG

Type de connexion	Base de données	Version	
Nom	ocs	Méthode de synchronisation	Standard (Autorise les actions manuelles)
Hôte	localhost	Base de données en UTF8	Non
Base	ocsweb	Commentaires	
Utilisateur	ocs	Dernière modification	
Mot de passe	...		
Actif	Oui		

[Ajouter](#)

9. Dans les options d'importations. Sélectionnez les champs désirés et enregistrez.

Accueil > Outils > OCS Inventory NG > Configuration du ...

Élément modifié avec succès : ocs

Serveur OCSNG - ocs - ID 1

Serveur OCSNG	
Test	
Options d'importation	
Informations génér...	
Historique (1)	
Tous	

Chemin d'accès web de la console OCSNG

Import options

Limiter l'importation aux balises suivantes (séparateur \$, rien pour tous)

Exclure les balises suivantes (séparateur \$, rien pour aucun)

Statut par défaut

Comportement lors de la déconnexion

Périphériques

Moniteurs

Imprimantes

Logiciels

Volumes

Utiliser le dictionnaire logiciel d'OCSNG

Base de registre

Machines virtuelles

Nombre d'éléments à synchroniser via l'action automatique OCSNG

Comportement à la suppression d'un ordinateur dans OCSNG

Pas d'import : GLPI n'importera pas ces éléments

10. Dans la partie « Informations Générale », choisissez « OUI » pour tous ou sélectionnez. N'oubliez pas de sauvegarder.

Élément modifié avec succès : ocs

Serveur OCSNG - ocs - ID 1

Informations générales
 Attention : les règles d'affectation d'un élément à une entité dépendent des champs sélectionnés

Nom	Oui	Processeur	Oui	Numéro d'inventaire	Pas d'import
Système d'exploitation	Oui	Mémoire	Oui	Lieu	Pas d'import
Numéro de série du système d'exploitation	Oui	Disque dur	Oui	Groupe	Pas d'import
Numéro de série	Oui	Carte réseau	Oui	Usager numéro	Pas d'import
Modèle	Oui	Carte graphique	Oui	Réseau	Pas d'import
Fabricant	Oui	Carte son	Oui		
Type	Oui	Lecteurs	Oui		
Domaine	Oui	Modems	Oui		
Usager	Oui	Ports	Oui		
Commentaires	Oui	Bios	Oui		
IP	Oui				
UUID	Oui				

Moniteurs

Commentaires: Oui

Sauvegarder

11. Allez dans l'onglet « Outils », puis dans le sous-onglet « OCS Inventory NG ».

Outils

- Projets
- Notes
- Flux RSS
- Base de connaissances
- Réservations
- Rapports
- OCS Inventory NG**

12. Cliquez sur « Importation de nouveaux ordinateurs ».

inventory NG

Choix d'un serveur OCSNG

Nom

Si vous ne trouvez pas votre serveur OCSNG dans la liste, merci de vérifier si votre profil y a accès

Serveur OCSNG : ocs

Configuration du serveur OCSNG : ocs

Importation de nouveaux ordinateurs

 Synchronisation des ordinateurs déjà importés

 Lier les nouveaux ordinateurs d'OCSNG avec ceux existants dans GLPI

 Nettoyage des ordinateurs OCSNG supprimés

 Nettoyage des liens GLPI / OCSNG

13. Sélectionnez les ordinateurs et cliquez sur « Importer ».

Mode d'import manuel

[Activer la prévisualisation](#)

Assurez-vous au préalable d'avoir géré correctement les doublons dans OCSNG

Tout cocher / Tout décocher

[Importer](#)

Nom	Fabricant	Modèle	Numéro de série	Date	TAG OCSNG	
SRVGLPIF	VMware, Inc.	VMware7,1	VMware-56 4d 59 7e 95 44 19 59-96 42 53 25 da 07 3a d2	2019-12-02 21:59	NA	☒

[Importer](#)

Tout cocher / Tout décocher

Affichage (nombre d'éléments) De 1 à 1 sur 1

14. Si nous allons dans l'onglet « Parc », puis dans le sous-onglet « Ordinateur ». Nous apercevons désormais le nouveau poste.

Parc

- Ordinateurs**
- Parc > Ordinateurs
- Moniteurs
- Logiciels
- Réseaux
- Périphériques
- Imprimantes
- Cartouches
- Consommables
- Téléphones
- Global

Actions		Nom	Statut	Fabricant	Numéro de série	Type	Modèle	Système d'exploitation	Lieu	Dernière modification	Processeur
☐		srvglpif						Microsoft Windows Server 2016 Standard Evaluation		2019-12-02 22:26	Intel(R) Core(TM) i5-4690K CPU @ 3.50GHz (1 core(s) x64)
☐		Nom	Statut	Fabricant	Numéro de série	Type	Modèle	Système d'exploitation	Lieu	Dernière modification	Processeur